VISUAL TOPO última actualización 13-1-2023

DESCARGA: http://vtopo.free.fr/



	Desde	Hasta	D Topof.	H Topof.	Distancia	Dirección	Inclinación	Izquierda	Derecha	Alto	Suelo	I	E	D	S	Cl
1	Param	Deca		Deg	Clino	Deg	0.0000	Inv,Dir,Dir	Dep	0,0,0	04/12/2022	M				
2	0	0			0.00	0.00	0.00									
3	0	1			5.00	130.00	-28.00	2.00	2.00	2.00						
4	1	2			4.80	260.00	-31.00	1.00	1.00	2.00						
5	2	3			4.20	290.00	-38.00	1.00	1.00	1.00						
6	3	5			1.80	230.00	-26.00	1.00	1.00	1.00						
7	5	6			3.00	150.00	-49.00	1.00	1.00	1.00						
8	6	8			2.90	15.00	-3.00	1.00	1.00	2.00						
9	8	9			1.70	0.00	-90.00	1.00	1.00	1.00						
10	9	10			2.70	310.00	0.00	1.00	1.00	2.00						
11	10	11			2.50	25.00	20.00	1.00	1.00	1.00						
12	11	12			4.30	330.00	-32.00	1.00	1.00	1.00						
13	12	12a			6.50	215.00	31.00	1.00	1.00	2.00						
14	12	13			2.60	250.00	-44.00	0.50	0.50	0.50						
15	13	14			1.40	250.00	0.00	0.50	0.50	0.50						
16	14	15			1.00	210.00	0.00	1.00	1.00	1.00						
17	15	16			9.60	0.00	-90.00	2.00	2.00	2.00						
18	Param	Deca		Deg	Clino	Deg	0.0000	Inv,Dir,Dir	Arr	50,205,50	04/12/2022	M				
19	15	16a			8.00	0.00	90.00	2.00	2.00	2.00						
20	Param	Deca		Deg	Clino	Deg	0.0000	Inv,Dir,Dir	Arr	255,0,0	04/12/2022	M				
21	16	17			1.40	240.00	0.00	5.20	4.00	2.00						
22	17	17a			1.00	0.00	-90.00	1.00	1.00	0.00						
23	17a	17b			6.00	0.00	-90.00	1.00	1.00	0.00						
24	17b	17c			9.00	0.00	-90.00	1.00	1.00	0.00						
25	17	18			2.00	230.00	0.00	1.00	1.00	1.00						
26	18	19			7.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00						
27	19	20			8.00	100.00	30.00	1.00	1.00	1.00						
28	20	21			7.00	340.00	0.00	0.50	0.50	0.50						
29	21	21a			4.00	0.00	-90.00	1.00	1.00	1.00						
30	21	22			2.60	100.00	34.00	1.00	1.00	2.00						
31	22	23			3.60	60.00	0.00	1.00	1.00	1.00						
32	23	24			4.30	0.00	-90.00	1.00	1.00	1.00						
33	16	30			2.50	160.00	0.00	0.00	1.00	2.00						
34	30	31			8.00	0.00	-90.00	0.50	0.00	0.00						
35	31	32			3.20	0.00	-90.00	0.50	0.00	0.00						
36	31	34			2.64	308.00	2.00	1.00	1.00	1.00						
37	32	35			2.00	120.00	0.00	1.00	1.00	1.00						

- La primera línea de datos hace referencia a la entrada de la cueva

Desde 0 Hasta 0 Distancia, Dirección e Inclinación son 0

En izquierda-derecha-arriba-suelo poner las medidas de la boca de entrada

- **Para modificar las características de toma de datos**
- Seleccionar la línea de datos a modificar y clic en el icono de la regla amarilla
- **Si queremos crear una nueva línea de datos**
- Seleccionar la próxima fila en blanco y clic en el icono de la regla amarilla





- **Distancias.** Podemos elegir entre el metro de toda la vida (decámetro) o el topofil (un hilo con medidas marcadas)

- **Color**. Elegimos el color como se presentaran las galerías marcadas desde esta línea. Podemos hacer, por ejemplo , que cada galería sea de un color diferente.

- **Direcciones.** Seleccionar entre Grados y minutos, Grados Decimales o Grados Centesimales. Lo más normal son Grados Decimales

- **Mirada** (de las direcciones): Puede ser Directo (si el rumbo lo cogemos desde el punto de salida al de llegada) o Inverso (si lo cogemos desde el punto de llegada hacia el de salida)

- **Desniveles**: Se puede elegir entre Clinómetro, Topofil (no se usa), en metros desde la horizontal o Profundimetro en el agua

- **Unidad y Mirada**: Igual que las direcciones

- Anchuras

- Dimensiones: Si cogemos las medidas en la estación de salida o en la de llegada

En el Menu Documentos eligiremos representar la Planta, Alzados, Representación 3D Para poder representarlas previamente debemos pulsar el icono de la calculadora



Una vez representada la planta, alzados o representación 3D podemos reconfigurarlo eligiendo en Trazado si queremos ver los números de las estaciones, las anchuras, contornos, los tramos con los colores seleccionados…..




Visual Topo - [502.1 - Representación 3D1]
Fichero Editar Documentos Cueva Gráfico Preferencias Ver Ventana ?
Notas...
Fila activa :
Listo
NUM